

PREREQUIS POUR L'INSTALLATION DE VISIOAXESS V. 2.0

Prérequis Serveur

Matériel minimum requis pour installer et exécuter Visioaxess sur le serveur:

- Processeur à 1GHz
- 512 Mo de mémoire vive
- 8 Go d'espace disque

Idéalement, une configuration équipée d'un processeur double cœur, de 4 Go de mémoire et d'environ 80Go d'espace disque sera nécessaire pour pouvoir exploiter au mieux les fonctionnalités de Visioaxess avec un grand nombre d'utilisateurs...

Prérequis Client

Matériel minimum requis pour exécuter Visioaxess sur le poste client:

- PC ou MAC 32 bits : Processeur Intel , Core Duo 1,8 GHz ; RAM 1 Go
- PC ou MAC 64 bits : Processeur Intel, Core Duo 2,4 GHz ; RAM 4 Go
- Ecran résolution minimum 1024 x 768 (conseillée 1440 x 900)
- Souris & claviers

Nota: Webcam et lecteur de badges optionnels pour l'utilisation de fonctions dans la Gestion des Visiteurs Visioaxess.

Configuration Serveur

OS compatibles, composants et rôles nécessaires:

- Windows Server 2003 et supérieur, Windows Seven Pro ou Entreprise (Windows Server 2008 SP2 conseillé)
- Windows Installer 4.5
- .NET Framework 3.5
- IIS 6 ou IIS 7 (Internet Information Services)
- Microsoft SQL Server 2008 Express ou SQL Server 2008 Edition (nota : le programme télécharge et installe automatiquement SQL 2008 Express Edition si absent sur le poste)

Navigateurs compatibles

Testés sur Windows XP et plus récent, Mac OSX 10.5.+ et Linux

- Firefox 3.5.+
- Chrome 9
- Safari 4.0.+
- Internet Explorer 7 +
- Internet Explorer 6 est pris en charge mais certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des temps d'exécution relativement longs

Nota: JavaScript et cookies de session activés par défaut