

PROCEDURE POUR L'INSTALLATION DE VISIOAXESS V. 2.0

Avant de lancer l'exécutable d'installation de Visioaxess « Setup.exe », veuillez vérifier auparavant que les composants suivants sont installés et correctement configurés :

1. Windows Server 2003 et supérieur (Windows Server 2008 SP2 conseillé), Windows Seven Pro ou Entreprise.
2. Windows Installer 4.5
3. .NET Framework 3.5
4. Microsoft SQL Server 2008 Express ou SQL Server 2008 Edition (nota : le programme télécharge et installe automatiquement SQL 2008 Express Edition si absent sur le poste)
5. IIS 6 ou IIS 7
6. Pour le cas où IIS 7 est installé sur le système (OS WINDOWS SEVEN, WINDOWS SERVER 2008), les composants additionnels suivants doivent également être installés :

Services Internet (IIS)

- Outils d'administration Web
 - i. Tous les sous éléments doivent être sélectionnés
- Services World Wide Web
- Fonctionnalités de développement d'applications
 - i. Tous les sous éléments doivent être sélectionnés
- Fonctionnalités HTTP communes
 - i. Contenu Statique
 - ii. Document par default
- Sécurité
 - i. Authentification de base
 - ii. Authentification Windows
 - iii. Filtrage des demandes

Pour installer les fonctionnalités IIS ci-dessus, suivre les étapes suivantes :

1. Aller dans « Désinstaller ou modifier un programme » ou « Programmes et fonctionnalités »
2. Cliquer sur « Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows » (situé sur le côté gauche du panneau)
3. Sélectionner toutes les caractéristiques requises

INSTALLATION DE VISIOAXESS SUR UN POSTE MEMBRE DU DOMAINE WINDOWS

Si le Setup.exe Visioaxess est exécuté par un utilisateur qui n'est pas dans le groupe des administrateurs du domaine :

Modifier manuellement les autorisations dans onglet sécurité (NTFS) pour le répertoire dans lequel est installé l'application (par défaut C:\inetpub\wwwroot\Visioaxess) :

- Ajouter l'utilisateur « NETWORK SERVICE » ou « SERVICE RESEAU » avec l'autorisation « Contrôle Total ».